

## Einrichten der UGL Schnittstelle

---

Im folgenden wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt wie Sie UGL und UGL – FTP einrichten. UGL bedeutet UeberGabeschnittstelleLang und dient dem Datenaustausch zwischen den Großhändler und dem Handwerker. TopKontor unterstützt das Format 4.0 sowie folgende Anfragearten:

### **Nur Export:**

- TB - Abrufauftrag des Handwerkers beim Großhändler
- AN - Anfrage des Handwerkers beim Großhändler
- BE - Lieferauftrag des Handwerkers beim Großhändler
- A0 - Abruf des Handwerkers beim Großhändler zur Lieferung aus einem Abrufauftrag
- A1 - Abruf des Handwerkers beim Großhändler zur Lieferung aus einem Angebot
- A2 - Erstellen eines Abrufauftrags aus einem Angebot (Handwerker beim Großhändler)

### **Nur Import:**

- PA - Preisangebot des Großhändlers zum Handwerkers
- AB - Auftragsbestätigung des Großhändlers zum Handwerker


Wichtig ist auch, dass der Name der UGL-Datei immer der Norm entspricht ( AJJJMMTT.nnn )

Erklärung der Norm	
<b>A</b>	Konstant, immer A
<b>JJJ</b>	Steht für Jahr (000 = 2000, 017 = 2017 etc)
<b>MM</b>	Monat
<b>TT</b>	Tag
<b><u>nnn</u></b>	Dateinummer (bei Erreichen 999 wieder mit 001 beginnen, täglicher Neubeginn der Nummerierung)

Die Erzeugung der UGL-Datei erfolgt direkt aus der Dokumentenbearbeitung. Die Datei wird dann z.B. per E-Mail oder über die Webseite des Großhändlers übertragen.

## Aktivierung der Schnittstelle

Begeben Sie sich in die Grundeinstellungen über [Datei] - [Einstellungen]. Aktivieren Sie nun die Schnittstelle über [Schnittstellen] - [Dokument] - [UGL Datenimport und -export].



## Einstellungen

wählen Sie zunächst den Lieferanten aus dem Drop Down Menü aus für den Sie die UGL Schnittstelle einrichten möchten. Haben Sie das getan müssen Sie den Import- und Exportordner festlegen. Stellen Sie sicher das das Importverzeichnis nicht das gleiche wie das Exportverzeichnis ist. Jetzt folgen nur noch ein paar Einstellungen bezüglich des Imports.

Hinweis: Wenn Sie auswählen das die UGL Dateien Archiviert werden soll befindet sich diese im Unterordner „Archiv“ des Import- / Exportverzeichnisses.

## UGL FTP einrichten

Setzen Sie zunächst den Haken bei [UGL FTP aktivieren] damit Sie die weiteren Einstellungen vornehmen können.



Geben Sie bei „Server“ die Adresse des FTP's an mit dem Sie sich verbinden möchten. Darunter geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. Jetzt müssen Sie noch das Upload und Downloadverzeichnis des FTP's wählen. Können Sie keine Verzeichnisse auswählen und es kommt eine Fehlermeldung ist vermutlich die Adresse des FTP's oder Ihre Zugangsdaten falsch. Schließen Sie die Einrichtung ab indem Sie noch die zyklische Prüfung nach beliebigen Einstellungen und speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen.

Alternativ bieten wir auch ein Video zur Einrichtung an:

[https://www.youtube.com/watch?v=Z-KGMQ\\_SMSI&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=Z-KGMQ_SMSI&feature=youtu.be)