

Preisspiegel UGL - Lohnzeiten aus dem Artikelstamm holen

Wenn Sie eine GAEB Datei mithilfe eines Preisspiegels bepreisen, werden im Standard erst mal keine Lohnzeiten mitgeliefert. Damit Lohnzeiten beim Einlesen des Preisspiegels auch übernommen werden, sind 2 Voraussetzungen zu treffen.

Zum einen ist es notwendig, dass die Artikel aus der UGL Datei im Artikelstamm des Tophandwerks enthalten sind. Im Artikelstamm sollte hier dann auch bereits unter dem Reiter [Preise] > [Lohn] ein Lohnsatz und ein Zeitbedarf eingegeben sein.

Bezeichnung | Preise | Alternativ | Eigenschaften | Sonstiges | Rohstoffe | Langtext | Bilder | Lager

Einkauf / Verkauf | Lohn | Weitere Einstellungen

Lohngruppe: Standard-Lohnverrechnungssatz

Lohnsatz GK/h: 31,90 €

Zeit in Minuten: 600,00

Zeit in Stunden: 10,00

Bitte beachten Sie, dass sich die Lohnangaben immer auf die Menge 1 beziehen, auch wenn eine Preiseinheit ungleich 1 hinterlegt ist.

Verrechnungssatz VK/h

Lohnsatz 1	31,90 €	Lohnsatz 6	43,20 €
Lohnsatz 2	38,50 €	Lohnsatz 7	44,00 €
Lohnsatz 3	39,50 €	Lohnsatz 8	44,50 €
Lohnsatz 4	40,20 €	Lohnsatz 9	44,90 €
Lohnsatz 5	42,50 €	Lohnsatz 10	45,00 €

Suche: Suchfilter: Keine Auswahl Lieferant: <Alle Lieferanten>

Lief	Lief. Name	Artikel-Nr	Suchbegriff	Kurztext	ME
001	GUSLING GMBH	FWWEAS15	FWWEAS15	test	STÜC

Die zweite Voraussetzung ist, dass in den Einstellungen die Übernahme der Lohnzeiten per UGL aktiviert ist. Rufen Sie dazu über [Datei] > [Einstellungen] die Einstellungen auf. Anschließend navigieren Sie in den Punkt [Schnittstellen] > [Dokument] > [UGL Datenimport und -export]. Hier muss dann hinterlegt werden, dass Lohnzeiten zum Artikel aus dem Stamm geholt werden.

Einstellungen

Speichern Abbrechen Erweiterte Einstellungen

Betriebsdaten
Anschriftsfeld - Auftragsbearbeitung
Vorschlagswerte
Dokumente
Kalkulation
Währung
Schnittstellen
Firmenkalender
Telefonie
Rohstoffe
Externe Programme

Einstellungen - Schnittstellen

Hier können Sie hinterlegen welche Schnittstellen im Programm aktiviert werden sollen. Benötigt die Schnittstelle z.B. einen Pfad zum Einlesen, so können Sie diesen hier eintragen. Dieser Pfad wird Ihnen beim Öffnen der Schnittstelle dann vorgeschlagen.

Auswahl der Schnittstellen

- Import Stammdaten
- Dokument
 - Dokument Im-/Export
 - GAEB
 - UGL Datenimport und -export
 - UGS Datenimport und -export
 - www.ausschreiben.de
 - Onlineshop-Anbindung
 - CapaData Online

Status der Schnittstelle

- Nicht aktiviert
- Aktiviert für Benutzer mit Administratorstatus
- Aktiviert für alle Benutzer

Allgemein UGL FTP

Lieferant 001 GUSLING GMBH Eintrag löschen

Importverzeichnis c:\users\oslon\desktop\der testdateien ordner oder so\test preisspiegel

Exportverzeichnis c:\users\public\documents\

Wenn Daten übernommen wurden, Datei... Archivieren

Beim Export 80 Zeichen der Bezeichnung übergeben? Nein

Lohnzeiten zum Artikel aus Stamm Nicht holen

Aufschläge Nicht holen
Holen